

CÁC LƯU Ý CƠ BẢN KHI CÀI BOOTROM CAG PRO

I: Setup Server: Sử dụng phiên bản Ghost Svr mới nhất từ CAG:

- HDH: Chia phân vùng C: cài win server / D: Chứa image (Có thể tách 2 ssd riêng)
- WB: Ký tự bắt đầu là E: Chứa WB (thêm ổ thì ký tự tiếp theo, ví dụ F:)
- Ổ Games: Đặt tên, G: Games An Phát (Từ 2 ổ trở lên, ví dụ: G: Games An Phát SSD / HDD)

- **Lưu ý:** IP set mặc định là: 192.168.1.241 và các số tiếp tiếp theo cho các port lan đi kèm.

I: KHỞI TẠO ICAFE: Xong bước 1, chọn star service icafe + khởi động lại server.

- iCafe: Lựa chọn phiên bản icafe (Khuyến để mặc định theo bản mới nhất đang 9190)
- Giải nén image vào D: image và thao tác setup icafe
- Sau đó có thể khởi động lại server / Hoặc trực tiếp chọn số thứ tự máy trạm.
- Kiểm tra / cài đặt driver và PNP vga (Nếu có)

Lưu ý: Bước này có thể thay đổi tùy biến cách setup, tùy vào hiện trạng từng phòng máy!

III: KHỞI CHẠY CAG / ĐĂNG KÝ KEY: Tích chạy icon CAG và tiến hành đăng ký key cho phòng máy.

- Đăng ký key cần ghi thông tin chi tiết, rõ ràng và viết hoa có dấu.

Lưu ý: Nên làm bước này trước khi nhận máy con, để menu games chạy, sẽ thấy dc thông số phần cứng máy con.

IV: SETUP MTT: Sử dụng bản ghost MTT do CAG cung cấp.

- IP máy tính tiền mặc định: 192.168.1.240 (Nếu đổi IP khác thì khai báo lại trong image nhé)
- Bắt buộc phân vùng trên MTT phải có là D, để hệ thống kết nối backup dữ liệu hội viên.
- Khởi chạy CSM và tiến hành đăng ký tk (Nên lưu ID/Pass sau đó cho vào ổ D để tiện sau này cần dùng)
- Setup CAG Click và kiểm tra các tính năng (Backup auto lên Cloud + xem có nhận ổ cứng trên server ...)
- Kiểm tra modell/Router mạng: nas port 65432 cho IP 192.168.1.241 để CAG up/tải games nhanh hơn!
- Bàn giao / Hướng dẫn CPM sử dụng Billing và CAG Click tại máy tính tiền.

TEAM CAG PRO HỖ TRỢ ĐẠI LÝ / CTV / KTV SETUP BOOTROM

Website: **CAGBOOT.COM** luôn đồng hành & sát cánh cùng quý vị.

Liên hệ làm Đại lý phân phối CAG: 0909 107 789 Mr Lương Vinh | Kỹ Thuật: 0943 737 277 Team Suport online.